LAOS 1:50,000

EDITION 1-AMS

# BAN PHO MUN

SHEET 5548 III
SERIES L7015

## LEGEND—LÉGENDE—

MAP INFORMATION AS OF 1965
*RENSEIGNEMENTS CARTOGRAPHIQUES 1965*

On this map a LANE is considered as being a minimum of 2.4m (8 feet) in width
*La largeur d'une VOIE sur cette carte est au minimum de 2,4 mètres (8 pieds)*

Closed canopy indicates 75% or more of ground area is concealed under a dense cover. Open canopy indicates 25% to 75% of ground area is concealed under an uneven, discontinuous cover.
*Dôme de feuillage dense indique végétation dont le dôme couvre le sol a plus de 75%. Dôme de feuillage clair indique une végétation dont le dôme couvre le sol de 25% à 75%.*

ROADS—*ROUTES*—
- All weather *Utilisable en toute saison*
  - hard surface, two or more lanes wide / *revêtement dur, 2 voies ou plus*
  - loose or light surface, two or more lanes wide / *surface meuble ou revêtement mince, 2 voies ou plus*
  - hard surface, one lane wide; Route marker / *revêtement dur, 1 voie; Numéro de route* (33)
  - loose or light surface, one lane wide / *surface meuble ou revêtement mince, 1 voie*
- Fair or dry weather, loose surface / *Utilisable par temps sec, surface meuble*
- Cart track / *Chemin d'exploitation*
- Footpath, trail / *Sentier, piste*

Spot elevation in meters: Checked; Unchecked / *Point de cote en mètres: Contrôlé; Non contrôlé* *729 *729
Horizontal control point; Bench mark / *Point géodésique; Repère de nivellement* BM × 792
Temple; Stupa; Christian church; School / *Temple; That; Église chrétienne; École*
Khouéng office; Muang or Kong office / *Bureau de Khouéng; Bureau de Muang ou de Kong*
Airfield: All weather; Seasonal / *Terrain d'aviation: Utilisable en toute saison; Utilisable par temps sec*

- Built-up area / *Agglomération*
- Village / *Village*
- International boundary / *Limite d'Etat*
- Khouéng boundary / *Limite de Khouéng*
- Muang or Kong boundary / *Limite de Muang ou de Kong*
- Bridge / *Pont*
- Footbridge / *Passerelle*
- Ferry / *Bac*
- Ford / *Gué*
- Large rapids / *Grands rapides*
- Large falls / *Grandes chutes*
- Small falls / *Petites chutes*
- Revetment / *Revêtement*
- Levee; Wall / *Levée de terre; Mur*
- Cemetery / *Cimetière* (Cem)
- Well; Spring / *Puits; Source*
- Distorted surface / *Surface déformée*
- Sand / *Sable*
- Lake or pond: Perennial; Intermittent / *Lac ou étang: Permanent; Périodique*
- Masonry dam; Earthen dam / *Barrage en maçonnerie; Barrage en terre*
- Plantation / *Plantation*
- Land subject to inundation / *Surface inondable*
- Marsh or swamp; Ricefield / *Marais ou marécage; Rizières*
- Brushwood; Bamboo / *Broussailles; Bambou*
- Forest *Forêt*
  - Closed canopy / *Dôme de feuillage dense*
  - Open canopy / *Dôme de feuillage clair*

The number in parentheses following a village name indicates that more than one village is so named
*Le chiffre entre parenthèses qui accompagne un nom de village indique que plus d'un village est ainsi nommé*

Scale Échelle 1:50,000

1 ½ 0 1 2 3 Statute Miles
1000 500 0 1000 2000 3000 4000 Meters
1000 500 0 1000 2000 3000 4000 Yards
1 ½ 0 1 2 3 Nautical Miles

CONTOUR INTERVAL–20 METERS

*ÉQUIDISTANCE DES COURBES — 20 MÈTRES*

SPHEROID ..... EVEREST
GRID ..... 1,000 METER UTM: MAJOR, ZONE 48 (BLACK NUMBERED LINES)
PROJECTION ..... TRANSVERSE MERCATOR (CENTESIMAL VALUES SHOWN IN BROWN)
VERTICAL DATUM ..... APPROXIMATE SEA LEVEL
HORIZONTAL DATUM ..... INDIAN DATUM 1960

*ELLIPSOÏDE ..... EVEREST*
*QUADRILLAGE ..... KILOMÉTRIQUE U.T.M.: MAJEUR FUSEAU 48 (LES LIGNES CHIFFRÉES EN NOIR)*
*PROJECTION ..... TRANSVERSE MERCATOR (LES VALEURS CENTÉSIMALES CHIFFRÉES EN BRUN)*
*NIVEAU DE RÉFÉRENCE ..... NIVEAU APPROXIMATIF DES MERS*
*LE RÉSEAU GÉODÉSIQUE DE RÉFÉRENCE ..... LE RÉSEAU GÉODÉSIQUE DE L'INDE 1960*

CREDITS

PREPARED BY ..... AMS (KC), U. S. ARMY, 1966
NAMES DATA BY ..... SERVICE GÉOGRAPHIQUE NATIONAL, LAOS
CONTROL BY ..... SERVICE GÉOGRAPHIQUE DE L'INDOCHINE
PRINTED BY ..... AMS (LX), U.S. ARMY

THE DELINEATION OF INTERNAL ADMINISTRATIVE BOUNDARIES IS APPROXIMATE AND INCOMPLETE
*LE TRACÉ DES LIMITES ADMINISTRATIVES INTÉRIEURES EST APPROXIMATIF ET INCOMPLET*

DISTRIBUTION LIMITED—DESTROY WHEN NO LONGER NEEDED

REFER CORRECTIONS TO THIS MAP TO COMMANDING OFFICER, ARMY MAP SERVICE, WASHINGTON, D. C.
*RAPPORTER CORRECTIONS DE CETTE CARTE AU SERVICE GÉOGRAPHIQUE NATIONAL, VIENTIANE, LAOS*

GN NO — GRID NORTH — MAGNETIC NORTH — TRUE NORTH

1965
G-M ANGLE
ANGLE DE Q-M
½° (10 MILS; MILL)

GRID CONVERGENCE FOR CENTER OF SHEET
CONVERGENCE DU QUADRILLAGE POUR LE CENTRE DE LA FEUILLE
0° 48' (14 MILS; MILL)

TO CONVERT A MAGNETIC AZIMUTH TO A GRID AZIMUTH ADD G-M ANGLE
POUR CONVERTIR L'AZIMUT MAGNÉTIQUE EN AZIMUT DU QUADRILLAGE AJOUTER L'ANGLE Q-M

TO CONVERT A GRID AZIMUTH TO A MAGNETIC AZIMUTH SUBTRACT G-M ANGLE
POUR CONVERTIR L'AZIMUT DU QUADRILLAGE EN AZIMUT MAGNÉTIQUE SOUSTRAIRE L'ANGLE Q-M

## GLOSSARY — GLOSSAIRE

| | | |
|---|---|---|
| Ban | Hameau | settlement |
| H. (Hong, Houay) | Cours d'eau | stream |
| Houay | Cours d'eau | stream |
| Nam | Cours d'eau | stream |
| P. (Pha, Phanom, Phou) | Montagne | mountain |
| Phou | Montagne | mountain |

ELEVATION GUIDE
*GUIDE D'ÉLÉVATION*




HIGHEST
HIGH
MEDIUM
LOW

BOUNDARIES
*FRONTIÈRES*

ADJOINING SHEETS
*FEUILLES ADJACENTE*

| | | |
|---|---|---|
| 5448 I | 5548 IV | 5548 I |
| 5448 II | 5548 III | 5548 II |
| 5447 I | 5547 IV | 5547 I |

Sheet 5548 III falls within NE 48-1, 1501G, 1:250,000

| GRID ZONE DESIGNATION: DÉSIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE: 48Q | TO GIVE A STANDARD REFERENCE ON THIS SHEET TO NEAREST 100 METERS | RÈGLE POUR OBTENIR LES COORDONNÉES HECTOMÉTRIQUES D'UN POINT DE CETTE FEUILLE |
|---|---|---|
| 100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION / IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100,000 M. TG | SAMPLE POINT: BAN SÈN KHUN | EXEMPLE: BAN SÈN KHUN |
| | 1. Read letters identifying 100,000 meter square in which the point lies: / Inscrire les lettres qui définissent le carré de 100,000 m. où l'on se trouve: | TG |
| | 2. Locate first VERTICAL grid line to LEFT of point and read LARGER figures labeling the line either in the top or bottom margin, or on the line itself: / 2. Prendre la ligne VERTICALE du quadrillage située le plus près et à GAUCHE du point. Inscrire les GROS chiffres de la numérotation de cette ligne qu'on lira soit en haut, soit en bas de la feuille, soit sur cette ligne elle-même: | 42 |
| | Estimate tenths from grid line to point: / Estimer en dixièmes l'intervalle entre la ligne et le point: | 2 |
| | 3. Locate first HORIZONTAL grid line BELOW point and read LARGER figures labeling the line either in the left or right margin, or on the line itself: / 3. Prendre la ligne HORIZONTALE du quadrillage située le plus près et en DESSOUS du point. Inscrire les GROS chiffres de la numérotation de cette ligne qu'on lira soit à gauche, soit à droite de la feuille, soit sur cette ligne elle-même: | 68 |
| IGNORE the SMALLER figures of any grid number; these are for finding the full coordinates. Use ONLY the LARGER figures of the grid number; / Les petits chiffres ne sont utilisés que pour donner les coordonnées complètes. N'utiliser que les GROS chiffres de la numérotation du quadrillage; | Estimate tenths from grid line to point: / Estimer en dixièmes l'intervalle entre la ligne et le point: | 3 |
| Example: Example: 2158000m N | SAMPLE REFERENCE: | EXEMPLE: TG422683 |
| | If reporting beyond 9° N-S or 18° E.W. prefix Grid Zone Designation, as: / Si ces renseignements doivent être fournis à un poste situé à plus de 9°N-S ou de 18°E.O. faire précéder la désignation de la zone du quadrillage de: | 48QTG422683 |

# BAN PHO MUN, LAOS

STOCK NO. L701555483